

SLiM (Gerenciador de login simples)

SLiM é um acrônimo para *Simple Login Manager*. Se você usa um dos ambientes de área de trabalho leves como Xfce, Fluxbox, Blackbox ou WindowMaker, você pode querer usar SLiM. O Slackware vem com dois gerenciadores de login que teoricamente poderiam fazer o trabalho, mas cada um tem suas deficiências:

- KDM (heavy)
- XDM (visually unappealing)

Instalação

SLiM não vem com uma instalação padrão do Slackware, mas você pode instalá-lo facilmente a partir de [SBo](#).

Configuração básica (nível do sistema)

Todos os gerenciadores de login (SLiM, GDM, KDM, XDM) devem iniciar no nível de execução 4, portanto, certifique-se de que este seja realmente o seu nível de execução padrão. Dê uma olhada em `/etc/inittab` e veja se você tem o seguinte:

```
# Default runlevel. (Não defina como 0 ou 6)
id:4:initdefault:
```

Você também pode verificar o nível de execução atual de sua máquina digitando o seguinte comando:

```
# who -r
run-level 4 2012-07-04 21:44 last=S
```

No exemplo mostrado acima, o nível de execução atual da sua máquina também é "4".

Agora edite `/etc/rc.d/rc.4` e adicione algumas linhas para iniciar o SLiM automaticamente na inicialização. A ordem é importante aqui. Insira a estrofe imediatamente antes da que gerencia o GDM, assim:

```
# Diga ao usuário o que vai acontecer ...
echo "Starting up X11 session manager..."

# Start SLiM...
if [ -x /usr/bin/slim ]; then
    exec /usr/bin/slim
fi

# Tente usar o gerenciador de sessão gdm do GNOME. Isso vem primeiro porque
se
```

```
# O gdm está na máquina, então o usuário provavelmente o instalou e deseja
# para usá-lo por padrão:
if [ -x /usr/bin/gdm ]; then
    exec /usr/bin/gdm -nodaemon
fi
```

Configuração básica (nível de usuário)

Resta uma última coisa a fazer antes que seu novíssimo gerenciador de login possa ser colocado em uso. Execute o seguinte comando como um usuário normal:

```
$ xwmconfig
```

Isso abrirá uma caixa de seleção com o dialog com do gerenciador de janelas do Slackware. Escolha o seu gerenciador de janelas (Xfce, Fluxbox, Blackbox, qualquer que seja) e clique em OK. Isso lança um novo arquivo `~/.xinitrc` em seu diretório inicial. Não entraremos em detalhes sobre esse arquivo, pois o que é interessante nele é que ele permite que você faça login usando SLiM.

Ajustando

O arquivo de configuração principal do SLiM é `/etc/slim.conf`. É muito claro e bem comentado e bastante autoexplicativo. Por exemplo, você pode decidir que prefere ativar `numlock` na inicialização. Nesse caso, apenas descomente a linha relevante em `slim.conf` assim:

```
# Ative o numlock quando o Slim for iniciado. Os valores válidos são: on|off
numlock                on
```

Obra de arte

O tema padrão do SLiM pode ou não ser atraente para você. Se for o último caso, você pode instalar outro tema ou criar seu próprio tema do zero.

A construção `slim` do SBo vem com um tema alternativo chamado `slackware-black`, criado por Frank Caraballo. Você pode ativar este tema editando a linha de acordo em `/etc/slim.conf` e substituindo `default` por `slackware-black`, assim:

```
# tema atual, use uma lista separada por vírgulas para especificar um
conjunto para
# escolha aleatoriamente
current_theme        slackware-black
```

O [tema alternativo do Slackware](#) esta disponível em [ngc891's blog](#).

O site SLiM tem um [página com uma coleção de temas](#). Instalar um ou mais desses temas é bastante simples. Dê uma olhada em `/us/share/slim/themes`. Você verá dois diretórios: `default` e

slackware-black. Para instalar um tema, basta baixar o tarball do tema e descompactá-lo no diretório `/usr/share/slim/themes` (como root, é claro). Para ativar o tema, edite a linha `current_theme` em `/etc/slim.conf` de acordo.

O site também exibe um [bom tutorial](#) sobre a sua própria criação de tema.



Instale uma coleção de temas prontos e, em seguida, dê uma olhada nos respectivos diretórios de temas para ver como isso realmente é feito.

Fontes

- Escrito originalmente por [Niki Kovacs](#)

[howtos](#), [software](#), [slim](#), [login manager](#), [author kikinovak](#)

From:

<https://docs.slackware.com/> - **SlackDocs**

Permanent link:

https://docs.slackware.com/pt-br:howtos>window_managers:slim

Last update: **2020/11/18 17:37 (UTC)**

