2024/03/28 11:30 (UTC) 1/2 Slackware-current

Slackware-current

Visão Geral

Slackware-current é o branch de desenvolvimento do Slackware que eventualmente é lançado como uma versão estável quando considerado pronto (e então dividido novamente, como o branch de desenvolvimento para a próxima versão). É semelhante em função ao ramo de teste de outras distribuições e as mesmas ressalvas se aplicam ao -current.

Utilizando o branch -current

Para usar o branch current, é recomendado que você

- instale ou atualize corretamente sua instalação para a versão estável mais recente primeiro, seguindo as instruções e informações nos arquivos UPGRADE.TXT e CHANGES_AND_HINTS.TXT apropriados encontrados no CD/DVD ou no mirror online do Slackware Linux.
- 2. edite o arquivo /etc/slackpkg/mirrors e comente o mirror apontando para sua versão estável e descomente um dos mirrors apontando para o branch -current. Por exemplo, se você estiver usando o mirror da Suíça e atualmente na versão estável 13.37 do Slackware de 64 bits, comente a linha

```
# http://mirror.switch.ch/ftp/mirror/slackware/slackware64 -13.37 /
```

e descomente a linha

http://mirror.switch.ch/ftp/pool/3/mirror/slackware/slackware64-current
/

ou qualquer outro ponto de espelho para o branch - current.

3. execute o comando (como root)

slackpkg update

- 4. leia o arquivo ChangeLog presente em /var/lib/slackpkg/ChangeLog.txt para saber quais aplicativos e bibliotecas são atualizados e quais novos pacotes estão incluídos.
- 5. atualize para o branch -current da maneira normal. Veja atualização completa do sistema para mais informações.
- 6. mantenha o branch atual atualizado seguindo as etapas 3 a 5 acima (você também pode automatizar a verificação de atualização com uma tarefa cron.)



Não utilize o branch -current em sistemas de produção, pois é um test-bed para os próximos lançamentos. É recomendado que você use a versão estável mais recente com as atualizações de segurança.

Fontes

* Originalmente escrito por Harishankar para o SlackDocs Wiki Project.

slackware, translator carriunix

From:

https://docs.slackware.com/ - SlackDocs

Permanent link:

https://docs.slackware.com/pt-br:slackware:current

Last update: 2021/06/12 00:01 (UTC)

