# XFCE - Handy Launchers

## Créer un lanceur

1) Dans un espace vide du bureau, CLIC DROIT
2) Sélectionner CRÉER UN LANCEUR

## SSH LAUNCHER

1) NOM → ce que vous voulez
2) COMMANDE → ssh NOM_MACHINE_OU_IP
3) OPTIONS → EXÉCUTER DANS UN TERMINAL

## SSH LAUNCHER AVEC TUNNELING VNC (EN ARRIERE-PLAN)

1) NOM → anything you want
2) COMMANDE → ssh -L 5901:127.0.0.1:5901 -N -f TARGET_MACHINE_NAME_OR_IP
3) OPTIONS → EXÉCUTER DANS UN TERMINAL

*NOTE: Si vous utiliser un port non-standard pour ssh, ajoutez juste* -p PORT# *à la COMMANDE.*

## SSH LAUNCHER WITH VNC TUNNELING (AU PREMIER PLAN)

1) NOM → anything you want
2) COMMANDE → ssh -L 5901:127.0.0.1:5901 TARGET_MACHINE_NAME_OR_IP
3) OPTIONS → EXÉCUTER DANS UN TERMINAL

*NOTE: Si vous utiliser un port non-standard pour ssh, ajoutez juste* -p PORT# *à la COMMANDE.*

## VNC (VIEWER) LAUNCHER

1) NOM → anything you want
2) COMMANDE → vncviewer TARGET_MACHINE_NAME_OR_IP:1

*NOTE: ":1" est le numéro du display sur la machine cible. Si vous exécuter plusieurs serveurs VNC sur cette machine, vous devrez le remplacer par l'identifiant du display désiré.*

# VNC (VIEWER) LAUNCHER (TUNNEL SSH)

(utilisé avec une connection SSH avec tunnel VNC, voir SSH LAUNCHER AVEC TUNNELING VNC )

1) NOM → anything you want
2) COMMANDE → vncviewer localhost:1

*NOTE: ":1" is the display number on the target machine. If you are running a VNC server on the local machine, you need to change this on the **target machine and local machine** to a display number not running locally.*

# Sources

- Auteur d'origine: arfon
- Traduit de l'anglais par — *Cedric M. 2015/09/09 13:04*

howtos, Window Managers, XFCE, Launcher, SSH, VNC, author arfon, translator cedric

From:
https://docs.slackware.com/ - **SlackDocs**

Permanent link:
**https://docs.slackware.com/fr:howtos:window_managers:xfce_handy_launchers**

Last update: **2015/09/09 13:05 (UTC)**